

# Rhode Island · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · [ctsod.com](http://ctsod.com) · [sodfertilizer.com](http://sodfertilizer.com) · September 2026 · Español on the back



## The rule in Rhode Island

- No statewide lawn phosphorus law or fertilizer blackout date that we could find in the General Laws or on URI Extension's pages (checked September 2026).
- Follow the same rules as the neighbors anyway: phosphorus only under new sod or on a soil test, nothing on frozen or dormant turf, stay off pavement and away from water.
- Towns near ponds and Narragansett Bay may have local rules. Check before a large job.

## Before you buy a bag

URI's Master Gardener program tests pH; for nutrients, send the sample to the UMass or UConn lab and ask for a lawn recommendation. Sample 10-20 cores, top 3-4 inches.

## What goes under the sod, by soil-test phosphorus

| Test result                       | Under the sod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No test yet                       | Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.                                                                                                                             |
| Below optimum / low               | Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb $P_2O_5$ ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb $P_2O_5$ ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb $P_2O_5$ . If UNDER SOD <sup>TM</sup> is also used, count its 1 lb $P_2O_5$ per 1,000 toward the report.       |
| Optimum / high (the usual result) | No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD <sup>TM</sup> per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light. |

## Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SOD<sup>TM</sup> per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

## Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

| Pallets | Sq ft  | UNDER SOD <sup>TM</sup> bags (1 per pallet) | OVER SOD <sup>TM</sup> bags (1 per 4 pallets) |
|---------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1       | 500    | 1                                           | 1                                             |
| 2       | 1,000  | 2                                           | 1                                             |
| 4       | 2,000  | 4                                           | 1                                             |
| 6       | 3,000  | 6                                           | 2                                             |
| 8       | 4,000  | 8                                           | 2                                             |
| 10      | 5,000  | 10                                          | 3                                             |
| 20      | 10,000 | 20                                          | 5                                             |

## Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SOD<sup>TM</sup>; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SOD<sup>TM</sup>.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: Absence of a statewide law, checked September 2026. Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at [ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/](http://ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/). UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Rhode Island · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe



Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side

La regla en Rhode Island

- No encontramos ninguna ley estatal de fósforo para céspedes ni fecha de veda de fertilizante en las Leyes Generales ni en las páginas de Extensión de URI (revisado en septiembre de 2026).
- De todos modos siga las mismas reglas que los estados vecinos: fósforo solo debajo de tepe nuevo o con análisis de suelo, nada sobre suelo congelado o césped dormido, lejos del pavimento y del agua.
- Los pueblos cerca de lagunas y de la Bahía de Narragansett pueden tener reglas locales. Verifique antes de un trabajo grande.

Antes de comprar una bolsa

El programa de Master Gardener de URI mide el pH; para nutrientes, envíe la muestra al laboratorio de UMass o de UConn y pida la recomendación para césped. Tome 10-20 muestras, 3-4 pulgadas superiores.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

| Resultado del análisis                | Debajo del tepe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin análisis todavía                  | Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátele como bajo.                                                                                                                                                                                                                          |
| Por debajo del óptimo / bajo          | Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . Si también usa UNDER SOD <sup>TM</sup> , cuente su 1 lb de P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> por 1,000 pies cuadrados hacia el informe. |
| Óptimo / alto (el resultado habitual) | Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD <sup>TM</sup> por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.                                                                                              |

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere): sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SOD<sup>TM</sup> por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

| Paletas | Pies cuadrados | Bolsas UNDER SOD <sup>TM</sup> (1 por paleta) | Bolsas OVER SOD <sup>TM</sup> (1 por 4 paletas) |
|---------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1       | 500            | 1                                             | 1                                               |
| 2       | 1,000          | 2                                             | 1                                               |
| 4       | 2,000          | 4                                             | 1                                               |
| 6       | 3,000          | 6                                             | 2                                               |
| 8       | 4,000          | 8                                             | 2                                               |
| 10      | 5,000          | 10                                            | 3                                               |
| 20      | 10,000         | 20                                            | 5                                               |

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SOD<sup>TM</sup>; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SOD<sup>TM</sup>.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: Absence of a statewide law, checked September 2026. Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/ft/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD<sup>TM</sup> y OVER SOD<sup>TM</sup> son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.