

Connecticut · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · September 2026 · Español on the back



The rule in Connecticut

- New sod: phosphorus allowed when seeding or sodding a new lawn (Public Act 12-155; UConn).
- Established lawn: phosphorus only with a soil test done within the previous 2 years.
- Dates: no phosphate-containing fertilizer on any lawn December 1 - March 15. A phosphorus-free bag has no legal date; UConn recommends fertilizing only April 15 - October 15.
- Buffer: keep phosphate products 20 feet from any body of water. 0.67% phosphate is the threshold.

Before you buy a bag

UConn Soil Nutrient Analysis Laboratory (soiltesting.cahnr.uconn.edu), modified Morgan. Ask for the lawn recommendation. Sample 10-20 cores, top 3-4 inches.

What goes under the sod, by soil-test phosphorus

Test result	Under the sod
No test yet	Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.
Below optimum / low	Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb P ₂ O ₅ ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb P ₂ O ₅ ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb P ₂ O ₅ . If UNDER SOD TM is also used, count its 1 lb P ₂ O ₅ per 1,000 toward the report.
Optimum / high (the usual result)	No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD TM per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light.

Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SODTM per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

Pallets	Sq ft	UNDER SOD TM bags (1 per pallet)	OVER SOD TM bags (1 per 4 pallets)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SODTM; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SODTM.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: UConn, Your Lawn and the Phosphorus Law; UConn Suggested Fertilizer Practices for Lawns. Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Connecticut · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe



Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side

La regla en Connecticut

- Tepe nuevo: se permite fósforo al sembrar o colocar tepe en un césped nuevo (Ley Pública 12-155; UConn).
- Césped establecido: fósforo solo con un análisis de suelo hecho en los 2 años anteriores.
- Fechas: ningún fertilizante con fosfato en ningún césped del 1 de diciembre al 15 de marzo. Una bolsa sin fósforo no tiene fecha legal; UConn recomienda fertilizar solo del 15 de abril al 15 de octubre.
- Franja: mantenga los productos con fosfato a 20 pies de cualquier cuerpo de agua. El umbral es 0.67% de fosfato.

Antes de comprar una bolsa

Laboratorio de Análisis de Nutrientes del Suelo de UConn (soiltesting.cahnr.uconn.edu), Morgan modificado. Pida la recomendación para césped. Tome 10-20 muestras, 3-4 pulgadas superiores.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

Resultado del análisis	Debajo del tepe
Sin análisis todavía	Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátelo como bajo.
Por debajo del óptimo / bajo	Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . Si también usa UNDER SOD TM , cuente su 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados hacia el informe.
Óptimo / alto (el resultado habitual)	Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD TM por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere): sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SODTM por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

Paletas	Pies cuadrados	Bolsas UNDER SOD TM (1 por paleta)	Bolsas OVER SOD TM (1 por 4 paletas)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SODTM; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SODTM.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: UConn, Your Lawn and the Phosphorus Law; UConn Suggested Fertilizer Practices for Lawns. Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SODTM y OVER SODTM son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.

New York · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · September 2026 · Español on the back



The rule in New York

- New sod: phosphorus allowed on a newly established lawn during its first growing season (ECL 17-2103).
- Established lawn: phosphorus only with a soil test showing it is needed. 0.67% phosphate is the threshold.
- Dates: no lawn fertilizer December 1 - April 1 statewide. Suffolk County: November 1 - April 1. Nassau County: November 15 - April 1.
- Buffer: 20 feet from surface water (3 feet with a drop spreader or deflector); the buffer does not apply to a new lawn in its first growing season.

Note: Long Island: count the day-30 feeding against the county date, not the state date.

Before you buy a bag

Cornell method via Agro-One / Dairy One (Form H), Morgan extraction. Sample 10-20 cores, top 3-4 inches.

What goes under the sod, by soil-test phosphorus

Test result	Under the sod
No test yet	Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.
Below optimum / low	Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb P ₂ O ₅ ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb P ₂ O ₅ ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb P ₂ O ₅ . If UNDER SOD TM is also used, count its 1 lb P ₂ O ₅ per 1,000 toward the report.
Optimum / high (the usual result)	No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD TM per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light.

Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SODTM per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

Pallets	Sq ft	UNDER SOD TM bags (1 per pallet)	OVER SOD TM bags (1 per 4 pallets)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SODTM; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SODTM.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: NY ECL 17-2103; NYS DEC lawn fertilizer FAQ; Suffolk County LL 41-2007; Nassau County Fertilizer Law. Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Nueva York · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe



Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side

La regla en Nueva York

- Tepe nuevo: se permite fósforo en un césped recién establecido durante su primera temporada de crecimiento (ECL 17-2103).
- Césped establecido: fósforo solo con un análisis de suelo que muestre necesidad. El umbral es 0.67% de fosfato.
- Fechas: ningún fertilizante de césped del 1 de diciembre al 1 de abril en todo el estado. Condado de Suffolk: del 1 de noviembre al 1 de abril. Condado de Nassau: del 15 de noviembre al 1 de abril.
- Franja: 20 pies de aguas superficiales (3 pies con esparcidor de caída o deflector); la franja no aplica a un césped nuevo en su primera temporada.

Nota: Long Island: cuente la fertilización del día 30 contra la fecha del condado, no la del estado.

Antes de comprar una bolsa

Método de Cornell a través de Agro-One / Dairy One (Formulario H), extracción Morgan. Tome 10-20 muestras, 3-4 pulgadas superiores.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

Resultado del análisis	Debajo del tepe
Sin análisis todavía	Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátelo como bajo.
Por debajo del óptimo / bajo	Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . Si también usa UNDER SOD TM , cuente su 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados hacia el informe.
Óptimo / alto (el resultado habitual)	Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD TM por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere): sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SODTM por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

Paletas	Pies cuadrados	Bolsas UNDER SOD TM (1 por paleta)	Bolsas OVER SOD TM (1 por 4 paletas)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SODTM; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SODTM.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: NY ECL 17-2103; NYS DEC lawn fertilizer FAQ; Suffolk County LL 41-2007; Nassau County Fertilizer Law. Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SODTM y OVER SODTM son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.

Massachusetts · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · September 2026 · Español on the back



The rule in Massachusetts

- New sod: phosphorus allowed when a lawn is being established, patched, or renovated (330 CMR 31.00).
- Established lawn: phosphorus only with a UMass-method soil test, valid 3 years. A single application at or under 0.25 lb P₂O₅ per 1,000 sq ft in 12 months is exempt.
- Dates: nothing December 1 - March 1; nothing on frozen, snow-covered, or saturated soil; nothing on cold-dormant or brown turf.
- Buffer: 20 feet from water broadcast, 10 feet with a drop spreader. Rates must follow UMass guidelines.

Note: Massachusetts follows the grass, not the calendar: no feeding on dormant turf even on a legal date.

Before you buy a bag

UMass Soil and Plant Nutrient Testing Laboratory, modified Morgan. The form requires a crop code; send one cup, air-dried. Sample 10-20 cores, top 3-4 inches.

What goes under the sod, by soil-test phosphorus

Test result	Under the sod
No test yet	Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.
Below optimum / low	Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb P ₂ O ₅ ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb P ₂ O ₅ ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb P ₂ O ₅ . If UNDER SOD ^{TM2} is also used, count its 1 lb P ₂ O ₅ per 1,000 toward the report.
Optimum / high (the usual result)	No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD TM per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light.

Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SODTM per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

Pallets	Sq ft	UNDER SOD TM bags (1 per pallet)	OVER SOD TM bags (1 per 4 pallets)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SODTM; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SODTM.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: MDAR, Plant Nutrient Regulations for Turf and Lawns fact sheets (2015, 2018). Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at ctsod.com/everything-sod-blog/tt/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Massachusetts · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe



Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side

La regla en Massachusetts

- Tepe nuevo: se permite fósforo cuando se establece, parcha o renueva un césped (330 CMR 31.00).
- Césped establecido: fósforo solo con un análisis de suelo por el método de UMass, válido 3 años. Una sola aplicación de hasta 0.25 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados en 12 meses está exenta.
- Fechas: nada del 1 de diciembre al 1 de marzo; nada sobre suelo congelado, cubierto de nieve o saturado; nada sobre césped dormido por frío o café.
- Franja: 20 pies del agua al voleo, 10 pies con esparcidor de caída. Las dosis deben seguir las guías de UMass.

Nota: Massachusetts sigue al pasto, no al calendario: no se fertiliza césped dormido aunque la fecha sea legal.

Antes de comprar una bolsa

Laboratorio de Análisis de Suelo y Nutrientes de Plantas de UMass, Morgan modificado. El formulario exige un código de cultivo; envíe una taza, secada al aire. Tome 10-20 muestras, 3-4 pulgadas superiores.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

Resultado del análisis	Debajo del tepe
Sin análisis todavía	Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátelo como bajo.
Por debajo del óptimo / bajo	Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . Si también usa UNDER SOD TM , cuente su 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados hacia el informe.
Óptimo / alto (el resultado habitual)	Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD TM por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere): sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SODTM por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

Paletas	Pies cuadrados	Bolsas UNDER SOD TM (1 por paleta)	Bolsas OVER SOD TM (1 por 4 paletas)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SODTM; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SODTM.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: MDAR, Plant Nutrient Regulations for Turf and Lawns fact sheets (2015, 2018). Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/t/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SODTM y OVER SODTM son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.

New Jersey · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · September 2026 · Español on the back



The rule in New Jersey

- New sod: phosphorus allowed when establishing turf for the first time, repairing turf, or when fertilizer is applied under the soil surface directly to roots (2011 Fertilizer Law).
- Established lawn: phosphorus only with a soil test no more than 3 years old.
- Dates: homeowners November 15 - March 1; professionals December 1 - March 1; nothing on frozen ground or before heavy rain.
- Nitrogen: no more than 0.9 lb total N (0.7 lb water-soluble) per 1,000 sq ft per application, 3.2 lb per year; at least 20% slow-release; professionals must be certified.

Note: Homeowner and professional dates differ by two weeks. The nitrogen cap is per application; follow the rate printed on the bag that ships for New Jersey.

Before you buy a bag

Rutgers Soil Testing Laboratory, kit through the county extension office, Mehlich-3. Sample 10-15 cores, 6-7 inches for a new lawn per the kit instructions.

What goes under the sod, by soil-test phosphorus

Test result	Under the sod
No test yet	Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.
Below optimum / low	Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb P ₂ O ₅ ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb P ₂ O ₅ ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb P ₂ O ₅ . If UNDER SOD TM is also used, count its 1 lb P ₂ O ₅ per 1,000 toward the report.
Optimum / high (the usual result)	No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD TM per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light.

Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SODTM per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

Pallets	Sq ft	UNDER SOD TM bags (1 per pallet)	OVER SOD TM bags (1 per 4 pallets)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SODTM; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SODTM.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: Rutgers NJAES, 2011 NJ Fertilizer Law quick facts and news. Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Nueva Jersey · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe



Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side

La regla en Nueva Jersey

- Tepe nuevo: se permite fósforo al establecer césped por primera vez, al reparar césped, o cuando el fertilizante se aplica debajo de la superficie del suelo directamente a las raíces (Ley de Fertilizantes de 2011).
- Césped establecido: fósforo solo con un análisis de suelo de no más de 3 años.
- Fechas: propietarios del 15 de noviembre al 1 de marzo; profesionales del 1 de diciembre al 1 de marzo; nada sobre suelo congelado ni antes de lluvia fuerte.
- Nitrógeno: no más de 0.9 lb de N total (0.7 lb soluble en agua) por 1,000 pies cuadrados por aplicación, 3.2 lb por año; al menos 20% de liberación lenta; los profesionales deben estar certificados.

Nota: Las fechas para propietarios y profesionales difieren por dos semanas. El límite de nitrógeno es por aplicación; siga la dosis impresa en la bolsa que se venda para Nueva Jersey.

Antes de comprar una bolsa

Laboratorio de Análisis de Suelos de Rutgers, kit a través de la oficina de extensión del condado, Mehlich-3. Tome 10-15 muestras, 6-7 pulgadas para un césped nuevo según las instrucciones del kit.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

Resultado del análisis	Debajo del tepe
Sin análisis todavía	Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátelo como bajo.
Por debajo del óptimo / bajo	Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . Si también usa UNDER SOD™, cuente su 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados hacia el informe.
Óptimo / alto (el resultado habitual)	Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD™ por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere); sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SOD™ por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

Paletas	Pies cuadrados	Bolsas UNDER SOD™ (1 por paleta)	Bolsas OVER SOD™ (1 por 4 paletas)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SOD™; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SOD™.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: Rutgers NJAES, 2011 NJ Fertilizer Law quick facts and news. Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/ff/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD™ y OVER SOD™ son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.

Rhode Island · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · September 2026 · Español on the back



The rule in Rhode Island

- No statewide lawn phosphorus law or fertilizer blackout date that we could find in the General Laws or on URI Extension's pages (checked September 2026).
- Follow the same rules as the neighbors anyway: phosphorus only under new sod or on a soil test, nothing on frozen or dormant turf, stay off pavement and away from water.
- Towns near ponds and Narragansett Bay may have local rules. Check before a large job.

Before you buy a bag

URI's Master Gardener program tests pH; for nutrients, send the sample to the UMass or UConn lab and ask for a lawn recommendation. Sample 10-20 cores, top 3-4 inches.

What goes under the sod, by soil-test phosphorus

Test result	Under the sod
No test yet	Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.
Below optimum / low	Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb P ₂ O ₅ ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb P ₂ O ₅ ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb P ₂ O ₅ . If UNDER SOD TM is also used, count its 1 lb P ₂ O ₅ per 1,000 toward the report.
Optimum / high (the usual result)	No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD TM per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light.

Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SODTM per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

Pallets	Sq ft	UNDER SOD TM bags (1 per pallet)	OVER SOD TM bags (1 per 4 pallets)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SODTM; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SODTM.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: Absence of a statewide law, checked September 2026. Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Rhode Island · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe



Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side

La regla en Rhode Island

- No encontramos ninguna ley estatal de fósforo para céspedes ni fecha de veda de fertilizante en las Leyes Generales ni en las páginas de Extensión de URI (revisado en septiembre de 2026).
- De todos modos siga las mismas reglas que los estados vecinos: fósforo solo debajo de tepe nuevo o con análisis de suelo, nada sobre suelo congelado o césped dormido, lejos del pavimento y del agua.
- Los pueblos cerca de lagunas y de la Bahía de Narragansett pueden tener reglas locales. Verifique antes de un trabajo grande.

Antes de comprar una bolsa

El programa de Master Gardener de URI mide el pH; para nutrientes, envíe la muestra al laboratorio de UMass o de UConn y pida la recomendación para césped. Tome 10-20 muestras, 3-4 pulgadas superiores.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

Resultado del análisis	Debajo del tepe
Sin análisis todavía	Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátelo como bajo.
Por debajo del óptimo / bajo	Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . Si también usa UNDER SOD TM , cuente su 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados hacia el informe.
Óptimo / alto (el resultado habitual)	Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD TM por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere): sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SODTM por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

Paletas	Pies cuadrados	Bolsas UNDER SOD TM (1 por paleta)	Bolsas OVER SOD TM (1 por 4 paletas)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SODTM; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SODTM.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: Absence of a statewide law, checked September 2026. Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/ft/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SODTM y OVER SODTM son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.

New Hampshire · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · September 2026 · Español on the back



The rule in New Hampshire

- New sod: phosphorus allowed for establishing or repairing a lawn, but retail turf fertilizer for that use is capped at 0.25 lb P_2O_5 per 1,000 sq ft per application and 0.5 lb per year (RSA 431:4-b, amended January 1, 2025).
- Established lawn: phosphorus only on a new lawn or a soil-test deficiency; no-phosphate turf fertilizer may not exceed 0.5% available phosphate.
- Dates: no statewide date in the statute. Feed only actively growing turf.
- Buffer: keep phosphorus products 25 feet from water and storm drains.

Note: The planned UNDER SODTM label rate delivers 1 lb P_2O_5 per 1,000 sq ft, above the New Hampshire cap. In New Hampshire, follow the label and rate that ship for this state.

Before you buy a bag

UNH Cooperative Extension Soil Testing Service. Ask for the lawn recommendation. Sample 10-20 cores, top 3-4 inches.

What goes under the sod, by soil-test phosphorus

Test result	Under the sod
No test yet	Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.
Below optimum / low	Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . If UNDER SOD TM is also used, count its 1 lb P_2O_5 per 1,000 toward the report.
Optimum / high (the usual result)	No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD TM per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light.

Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SODTM per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

Pallets	Sq ft	UNDER SOD TM bags (1 per pallet)	OVER SOD TM bags (1 per 4 pallets)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SODTM; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SODTM.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: NH RSA 431:4-b; UNH Extension fact sheet on the turf fertilizer law. Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Nuevo Hampshire · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe



Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side

La regla en Nuevo Hampshire

- Tepe nuevo: se permite fósforo para establecer o reparar un césped, pero el fertilizante de césped vendido al menudeo para ese uso está limitado a 0.25 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados por aplicación y 0.5 lb por año (RSA 431:4-b, enmendada el 1 de enero de 2025).
- Césped establecido: fósforo solo en un césped nuevo o con deficiencia demostrada por análisis; el fertilizante de césped 'sin fosfato' no puede exceder 0.5% de fosfato disponible.
- Fechas: la ley no fija fecha estatal. Fertilice solo césped en crecimiento activo.
- Franja: mantenga los productos con fósforo a 25 pies del agua y de los drenajes pluviales.

Nota: La dosis planeada de la etiqueta de UNDER SODTM entrega 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados, por encima del límite de Nuevo Hampshire. En Nuevo Hampshire, siga la etiqueta y la dosis que se vendan para este estado.

Antes de comprar una bolsa

Servicio de Análisis de Suelos de UNH Cooperative Extension. Pida la recomendación para césped. Tome 10-20 muestras, 3-4 pulgadas superiores.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

Resultado del análisis	Debajo del tepe
Sin análisis todavía	Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátelo como bajo.
Por debajo del óptimo / bajo	Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . Si también usa UNDER SOD TM , cuente su 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados hacia el informe.
Óptimo / alto (el resultado habitual)	Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD TM por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere): sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SODTM por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

Paletas	Pies cuadrados	Bolsas UNDER SOD TM (1 por paleta)	Bolsas OVER SOD TM (1 por 4 paletas)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SODTM; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SODTM.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: NH RSA 431:4-b; UNH Extension fact sheet on the turf fertilizer law. Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SODTM y OVER SODTM son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.

Vermont · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · September 2026 · Español on the back



The rule in Vermont

- New sod: phosphorus allowed when a lawn is being established (10 V.S.A. 1266b).
- Established lawn: phosphorus only with a soil test showing need.
- Dates: no lawn fertilizer October 15 - April 1, the earliest cutoff in the region.
- Buffer: 25 feet from water. Nitrogen must be at least 15% slow-release.

Note: Sod laid September 15 has its 30-day feeding on October 15, the first blocked day. Feed on the 14th if it passes the tug test, or wait until April.

Before you buy a bag

UVM Agricultural and Environmental Testing Laboratory, modified Morgan. Ask for the lawn recommendation. Sample 10-20 cores, top 3-4 inches.

What goes under the sod, by soil-test phosphorus

Test result	Under the sod
No test yet	Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.
Below optimum / low	Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb P ₂ O ₅ ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb P ₂ O ₅ ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb P ₂ O ₅ . If UNDER SOD ^{TM2} is also used, count its 1 lb P ₂ O ₅ per 1,000 toward the report.
Optimum / high (the usual result)	No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD TM per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light.

Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SODTM per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

Pallets	Sq ft	UNDER SOD TM bags (1 per pallet)	OVER SOD TM bags (1 per 4 pallets)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SODTM; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SODTM.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: 10 V.S.A. 1266b as passed (H.26, 2011); Lake Champlain Committee. Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Vermont · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe



Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side

La regla en Vermont

- Tepe nuevo: se permite fósforo cuando se establece un césped (10 V.S.A. 1266b).
- Césped establecido: fósforo solo con un análisis de suelo que muestre necesidad.
- Fechas: ningún fertilizante de césped del 15 de octubre al 1 de abril, el corte más temprano de la región.
- Franja: 25 pies del agua. El nitrógeno debe ser al menos 15% de liberación lenta.

Nota: El tepe colocado el 15 de septiembre tiene su fertilización del día 30 el 15 de octubre, el primer día vedado. Fertilice el 14 si pasa la prueba del tirón, o espere hasta abril.

Antes de comprar una bolsa

Laboratorio de Análisis Agrícola y Ambiental de UVM, Morgan modificado. Pida la recomendación para césped. Tome 10-20 muestras, 3-4 pulgadas superiores.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

Resultado del análisis	Debajo del tepe
Sin análisis todavía	Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátelo como bajo.
Por debajo del óptimo / bajo	Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . Si también usa UNDER SOD TM , cuente su 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados hacia el informe.
Óptimo / alto (el resultado habitual)	Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD TM por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere): sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SODTM por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

Paletas	Pies cuadrados	Bolsas UNDER SOD TM (1 por paleta)	Bolsas OVER SOD TM (1 por 4 paletas)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SODTM; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SODTM.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: 10 V.S.A. 1266b as passed (H.26, 2011); Lake Champlain Committee. Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SODTM y OVER SODTM son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.

Maine · Sod Fertilizer Job-Site Card

What goes under new sod, by soil-test result, with the state rule and the day-30 feeding. CT Sod · (203) 806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · September 2026 · Español on the back



The rule in Maine

- New sod: the retail sign law names establishing a new lawn or turf as an appropriate use of phosphorus (38 MRSA 419).
- Established lawn: signage says phosphorus is not appropriate for lawns unless a soil test shows it is needed.
- Dates: no statewide application blackout; the law works through signs at the point of sale. Feed only actively growing turf, never frozen ground.

Before you buy a bag

Maine Soil Testing Service, University of Maine Analytical Laboratory. Ask for the lawn recommendation. Sample 10-20 cores, top 3-4 inches.

What goes under the sod, by soil-test phosphorus

Test result	Under the sod
No test yet	Test if the sod is a week out. Sod tomorrow on an established lot: assume optimum or high (Cornell found 80%+ of lawn samples had enough phosphorus) and use the incorporated low-phosphorus bag. Sod tomorrow on scraped fill: treat as low.
Below optimum / low	Starter or straight phosphate at the report's rate, tilled into the top 4-6 inches, once. Common starters at label rate: Scotts 24-25-4 at 3 lb = 0.75 lb P ₂ O ₅ ; LESCO 18-24-12 at 4.2 lb = 1.0 lb P ₂ O ₅ ; Jonathan Green 12-18-8 at 3 lb = 0.54 lb P ₂ O ₅ . If UNDER SOD TM is also used, count its 1 lb P ₂ O ₅ per 1,000 toward the report.
Optimum / high (the usual result)	No starter. One 25-lb bag of UNDER SOD TM per 500 sq ft pallet, tilled into the top 4-6 inches, once (planned label, spring 2027). Today: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 of 7, carries 3% iron under the sod and its phosphate doubles at the sand rate; or a phosphorus-free slow-release bag at a light rate worked into the surface, no biology, potassium-light.

Then, at day 30

Day 30, after the tug test (grab a corner and pull: if it fights, feed; if it lifts, water and wait): phosphorus-free, mostly slow-release, about 1 lb N per 1,000 sq ft. One 25-lb bag of OVER SODTM per four pallets (8-0-6 with 2% non-staining iron; planned, spring 2027). Today: LESCO 24-0-11 Poly Plus at 4.2 lb per 1,000 sq ft, 4 of 6; no sod rate on the bag, sweep the iron off walks. Never a starter on top. Check the date line above before you count 30 days.

Quick pallet lookup (500 sq ft per pallet)

Pallets	Sq ft	UNDER SOD TM bags (1 per pallet)	OVER SOD TM bags (1 per 4 pallets)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Four rules that do not change by state

- Whatever goes under the sod goes into the soil, not on top of it. Till or harrow it in, finish grade, lay the same day, roll, water.
- Nothing on top for 30 days. Water every day for two weeks. Skip the week-two bag.
- The weld: the 4-2-5 with no iron and four species of mycorrhizae, one 25-lb bag per pallet mixed into the top 4-6 inches, is UNDER SODTM; the 8-0-6 with 2% non-staining iron, one 25-lb bag per four pallets at 30 days, is OVER SODTM.
- Dormant, brown, frozen, or saturated: no feeding, no matter the date.

Source for the rule above: Maine DEP, Lawn Fertilizer and Phosphorus (38 MRSA 419). Rates and label facts are from the products' own labels and the university sources cited at ctsod.com/everything-sod-blog/f/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SOD and OVER SOD are planned labels for spring 2027 and are not on any shelf yet; nothing here is legal advice. Follow your soil-test report where it gives a number. Scan the code for the web version and all eight states.

Maine · Tarjeta de obra: fertilizante para césped en tepe

Qué va debajo del tepe nuevo según el análisis de suelo, la regla del estado y la fertilización del día 30. CT Sod · (203)
806-4086 · ctsod.com · sodfertilizer.com · Septiembre 2026 · English on the other side



La regla en Maine

- Tepe nuevo: la ley de letreros al menudeo nombra el establecimiento de un césped nuevo como uso apropiado del fósforo (38 MRSA 419).
- Césped establecido: el letrero dice que el fósforo no es apropiado para céspedes a menos que un análisis de suelo muestre que hace falta.
- Fechas: no hay veda estatal de aplicación; la ley funciona mediante letreros en el punto de venta. Fertilice solo césped en crecimiento activo, nunca suelo congelado.

Antes de comprar una bolsa

Servicio de Análisis de Suelos de Maine, Laboratorio Analítico de la Universidad de Maine. Pida la recomendación para césped. Tome 10-20 muestras, 3-4 pulgadas superiores.

Qué va debajo del tepe, según el fósforo del análisis de suelo

Resultado del análisis	Debajo del tepe
Sin análisis todavía	Haga el análisis si el tepe llega en una semana. Si el tepe llega mañana en un lote establecido: asuma óptimo o alto (Cornell encontró que más del 80% de las muestras de césped ya tenían suficiente fósforo) y use la bolsa incorporada de bajo fósforo. Si llega mañana sobre relleno raspado: trátelo como bajo.
Por debajo del óptimo / bajo	Fertilizante arrancador o fosfato puro a la dosis del informe, incorporado con rastra o rototiller en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez. Arrancadores comunes a la dosis de la etiqueta: Scotts 24-25-4 a 3 lb = 0.75 lb P_2O_5 ; LESCO 18-24-12 a 4.2 lb = 1.0 lb P_2O_5 ; Jonathan Green 12-18-8 a 3 lb = 0.54 lb P_2O_5 . Si también usa UNDER SOD TM , cuente su 1 lb de P_2O_5 por 1,000 pies cuadrados hacia el informe.
Óptimo / alto (el resultado habitual)	Sin arrancador. Una bolsa de 25 lb de UNDER SOD TM por cada paleta de 500 pies cuadrados, incorporada en las 4-6 pulgadas superiores, una sola vez (etiqueta planeada, primavera 2027). Hoy: Sustane BOLSTER 4-4-4, 5 de 7, lleva 3% de hierro debajo del tepe y su fosfato se duplica a la dosis para arena; o una bolsa de liberación lenta sin fósforo a dosis ligera, trabajada en la superficie, sin biología y baja en potasio.

Luego, al día 30

Día 30, después de la prueba del tirón (agarre una esquina y tire: si resiste, fertilice; si se levanta, riegue y espere): sin fósforo, mayormente de liberación lenta, cerca de 1 lb de N por 1,000 pies cuadrados. Una bolsa de 25 lb de OVER SODTM por cada cuatro paletas (8-0-6 con 2% de hierro que no mancha; planeado, primavera 2027). Hoy: LESCO 24-0-11 Poly Plus a 4.2 lb por 1,000 pies cuadrados, 4 de 6; no trae dosis para tepe en la bolsa, barra el hierro de las banquetas. Nunca un arrancador encima. Revise la línea de fechas arriba antes de contar 30 días.

Tabla rápida por paleta (500 pies cuadrados por paleta)

Paletas	Pies cuadrados	Bolsas UNDER SOD TM (1 por paleta)	Bolsas OVER SOD TM (1 por 4 paletas)
1	500	1	1
2	1,000	2	1
4	2,000	4	1
6	3,000	6	2
8	4,000	8	2
10	5,000	10	3
20	10,000	20	5

Cuatro reglas que no cambian de estado a estado

- Lo que va debajo del tepe va dentro del suelo, no encima. Incorpórelo con rototiller o rastra, nivele, coloque el tepe el mismo día, pase el rodillo, riegue.
- Nada encima durante 30 días. Riegue todos los días durante dos semanas. Olvide la bolsa de la segunda semana.
- La fórmula: el 4-2-5 sin hierro y con cuatro especies de micorrizas, una bolsa de 25 lb por paleta mezclada en las 4-6 pulgadas superiores, es UNDER SODTM; el 8-0-6 con 2% de hierro que no mancha, una bolsa de 25 lb por cada cuatro paletas al día 30, es OVER SODTM.
- Césped dormido, café, congelado o saturado: no se fertiliza, sin importar la fecha.

Fuente de la regla: Maine DEP, Lawn Fertilizer and Phosphorus (38 MRSA 419). Las dosis y datos de etiqueta provienen de las etiquetas de los productos y de las fuentes universitarias citadas en ctsod.com/everything-sod-blog/it/starter-fertilizer-for-sod-do-you-need-it/. UNDER SODTM y OVER SODTM son etiquetas planeadas para la primavera de 2027 y todavía no están en ninguna tienda; nada de esto es asesoría legal. Siga el informe del análisis de suelo donde dé un número.